


JOSHUA

©1991, 1992 PANTHER SOFTWARE CO., LTD.

REFERENCE MANUAL




はじめてプレイされる方は最初にこのマニュアルをお読みください。

●本製品の内容

『JOSHUA』(PC9801版)のパッケージの中には次のものが入っています。

お使いになる前に必ずご確認ください。

■フロッピーディスク	計5枚
システムディスク	1枚
オープニングディスク	1枚
シナリオディスク	3枚
シナリオ1「伝説の民アトール」	
シナリオ2「砂塵の丘陵」	
シナリオ3「褐色の衛兵」	
■マニュアル	計4部
リファレンスマニュアル(PC-9801版)	1部
ゲームマニュアル	1部
兵器マニュアル	1部
『JOSHUAの世界』(シナリオ1・2・3)	1部
■特製マウスパッド(マップ&クイックチャート)	1部
■「ゲームディスクラベル」	1枚
■保証書とユーザー登録ハガキ(アンケートハガキ)	1通



※製品の販売には万全を期しておりますが、万一、不足、不良等ございましたら弊社ユーザーサポート係までご連絡ください。

●必要なシステム環境

『JOSHUA』をお遊びになるには次の機器が必要です。

■コンピュータ本体

- PC-98VM/VX/RX/RS/RA/DX/DS/DA
- PC-98UV/UX/CV/EX/ES/CS/UF/DX/DS/DA/GS
- PC-98DO/DO+
- PC-286シリーズ(PC98完全互換機)
- PC-386シリーズ(PC98完全互換機)

※VMO/VM2/VM4は16色ボードが必要です。

必要メモリ/メインメモリに640KB以上のRAMが必要です。

必要OS/日本語MS-DOS Ver3.1以上(日本電気製)

ディスプレイ/640×400ドットの解像度を持つ専用高解像度アナログRGBディスプレイ(PC-KD881など)

ディスクドライブ/1Mバイトの連続した2ドライブが必要

マウス/『JOSHUA』は快適な操作性を重視するためバスマウス専用設計です。NEC製準拠のバスマウス専用です。(シリアルマウスには対応しておりません)

●あると便利な環境

『JOSHUA』をお遊びになる時に次の機器があると便利です。

■ハードディスク

NEC製純正ハードディスクに対応しています。

■拡張メモリ及びEMSメモリ

拡張メモリ及びEMSメモリをご利用の方は快適な操作性が実現できます。

ディスクキャッシュとして自動的に使用することによりゲームの進行がスムーズになります。(詳しくはシステムディスクの中のREADME.DOCをご覧ください。なおI.Oバンク方式には対応していません)

■FM音源ボード

サウンドボードを装備してあれば、BGMや効果音といったサウンド機能をお楽しみいただけます。

注意

FM音源を最初から搭載している機種ではあらためて用意する必要はありません。

MIDI、サウンドジェネレーターボードなどには対応してません。

●アフターサポートについて

①ユーザー登録について

弊社では、お客様に製品購入後のメンテナンスや各種催しや数々の特典などのアフターサービスをお受けいただくために、ユーザー登録をお願いしています。

パッケージに同封されているユーザー登録ハガキを保証書と切り離し、必要事項をご記入の上、製品購入後1ヵ月以内に返送をお願いいたします。

切手代は弊社が負担しますので切手を貼らずそのままお送りください。

その際できましたらゲームの感想など一緒にお書き添えいただけますと今後の参考になりますので、お願い致します。

※なお、ユーザー登録ハガキをご返送いただいていない場合アフターサポートをお受けいただけないことがありますのであらかじめご了承ください。

②製品についてのお問い合わせ

本製品を使用中で操作方法などご不明な点がございましたら、まずマニュアルをもう一度よくお読みになってください。

それでも解決しない場合に関しては弊社ユーザーサポート係まで返信用封筒切手同封の上封書でご連絡下さい。

また緊急の場合に限りお電話またはFAXにてのご連絡もお受けいたします。その場合は係員が応対いたします。

お問い合わせ先住所/〒104 東京都中央区京橋郵便局内 私書箱103号

株式会社パンサーソフトウェア ユーザーサポート係

お問い合わせ先電話/パンサーソフトウェア ユーザーサポート係

受付時間/月曜日から金曜日の14:00から18:00まで

TEL./03(5232)5850

FAX./03(3798)2286

③故障かな?と思ったら

製品には万全を期しておりますが万が一プログラムが作動しない場合は以下のことをご確認ください。

- 本体、ディスプレイ、HDDなどの電源やケーブルは正しく接続されていますか?
- ディップスイッチやクロックなどの設定が間違っていないですか?

※本製品は特に定めがない限りパソコン本体の工場出荷時の設定でディップスイッチやクロックなどを合わせています。

他のアプリケーションソフトのために変更をしている場合はパソコン本体のマニュアルをご覧ください。それらを確認の上正常に動作しない場合は本製品を購入したショップなどで同じ機種のパソコン本体での動作を確認してみてください。

別のパソコンで正常に動作する場合はお使いの本体の故障などが考えられます。

●フロッピーディスクのメンテナンスについて

無償交換について

本製品の購入直後、上記のいずれに於ても動作しない場合はお手持ちのゲームディスクの製造時の不良が考えられます。下記のユーザーサポート係までフロッピーをお送りください。調査の上、無償交換いたします。

有償交換について

本製品を使用中、お客様の誤った操作などによりシステムディスク等が破損した場合には、実費にて良品のディスクと交換いたします。

メンテナンス料金(フロッピーディスク1枚につき1500円)と破損したフロッピーディスクを下記のユーザーサポート係までお送りください。

※なおその際はお名前、ご住所、お電話番号、ご使用のパソコンの機種、型版、症状などをお書きの上、下記までお送りください。製品の保証書も合わせてお送りください。

送り先住所/〒104 東京都中央区京橋郵便局内 私書箱103号
株式会社バンサーソフトウェア ユーザーサポート係

●ゲームを始める準備(フロッピーディスク)

ゲームディスクの作成をします。この作業を行うために次のものをご用意してください。

●MS-DOSのシステムディスク(Ver.3.1以上)

●「ゲームディスク」用空フロッピーディスク1枚

もう一度ここで「JOSHUA」のフロッピーディスクを確認します。ゲームの中にはフロッピーディスクが計5枚入っています。

●システムディスクとして1枚(書き込み禁止)

●オープニングディスクとして1枚(書き込み禁止)

●シナリオディスクとして3枚(書き込み可能)

手順

●MS-DOSシステムを起動します。

周辺機器、PC-98本体の順で電源を入れます。

MS-DOSのシステムディスクをドライブAにセットします。

リセットボタンを押します。

しばらくするとMS-DOSが立ち上がります。(この時、画面がA)になっています。)

注意

メニューが表示されている場合はSTOPキーを押してA)の状態にして下さい。

●ゲームディスクの作成

「JOSHUA」のシステムディスクをドライブBにセットします。

次のようにキーボードから入力します。(下線部分のみを入力します。)

A>B:INSTALL B:INSTALL

リターンキーを押します。

ディスクの入れ替えメッセージに従い、ドライブBのシステムディスクを抜き、空ディスクを入れてください。

注意

この時入れ替えるディスクは、空ディスクでないものでも可能ですが、「JOSHUA」のゲームディスクとして使いますので、それまで書かれていたデータは失われてしまいます。なるべく新品のディスクの使用をお勧めします。

この後、INSTALLプログラムでMS-DOSのフォーマットと、システムの組み込みがBドライブの空ディスクに行われます。

ディスクの入れ替えメッセージに従い、ドライブAのMS-DOSのシステムディスクを「JOSHUA」のシステムディスクに入れ替えてください。

画面の指示に従います。

しばらくして、「ゲームディスクが完成しました。」というメッセージが出たらゲームディスクの作成は終了です。

注意

これでドライブBに入っているディスクが「ゲームディスク」になりました。

付属の「ゲームディスクラベル」を出来上がったゲームディスクにお貼り下さい。

通常『JOSHUA』を楽しむ時は、この「ゲームディスク」を使い、「システムディスク」は大切に保管しておいてください。

もし、「ゲームディスク」が壊れてしまった場合は、別な空ディスクで上記の作業を行い、新しい「ゲームディスク」を作ってください。

●ゲームの起動(フロッピーディスク)

周辺機器、本体の順で電源を入れます。

今、作成しました『JOSHUA』の「ゲームディスク」をドライブ1に、オープニングディスクをドライブ2にセットします。リセットボタンを押します。

しばらくするとロゴが表示され、オープニングが始まります。

オープニングを終了すると画面の指示に従い、ドライブ2にプレイしたい「シナリオディスク」をセットします。

画面にシナリオ名が表示されますので「選択」します。

ゲームが始まります。

※オープニングは途中で中断できません。オープニングを見ないでゲームを始めたい時は「ゲームディスク」をドライブ1に、プレイしたい「シナリオディスク」をドライブ2にセットし、リセットボタンを押します。

画面にシナリオ名が表示されますので「選択」します。

ゲームが始まります。

注意

『JOSHUA』ではセーブデータを「シナリオディスク」に記録しますので「シナリオディスク」をゲームプレイ中は書き込み禁止状態にしないでください。

またご希望により「シナリオディスク」は安全のためバックアップすることができます。当社では一流メーカーの高品質のメディアを使用していますので正常な使用中の破損は殆ど考えられませんが万が一ということもあります。バックアップすることをお勧めします。

MS-DOSのDISKCOPYコマンドでバックアップを行ってください。

●ゲームを始める準備(ハードディスク)

MS-DOSに精通しているHDDをご使用のお客様はHDDを使用することにより快適なゲームを行うことができます。以下の手順で行ってください。

HDDへのインストールをします。この作業を行うために次のものをご確認してください。

●MS-DOSのシステムディスク(Ver.3.1以上)がHDD内にインストールされている。

●HDDの空き容量が5M以上ある。

手順

周辺機器、本体の順で電源を入れます。

HDDからMS-DOSを起動してください。メニューが表示された場合はSTOPキーを押してA)の状態にしてください。

『JOSHUA』のシステムディスクをドライブ1に入れてください。

次のように入力してリターンキーを押してください(mにはドライブ1の論理ドライブ名が入ります)

A>m:

※画面に次のようにです。

m>

次のように入力してリターンキーを押してください。

m>HDDINST

H	D	D	I	N	S	T
---	---	---	---	---	---	---

↵

※画面に次のようにです。

HDDへ「JOSHUA」をインストールします。
よろしいですね(Y/N)

よろしければキーボードよりYを入力しリターンキーを押します。Nは中断します。

※画面に次のようにです。

インストール先はどこですか?A:

キーボードからの入力待ちになっています。基本的にはリターンキーを押してください。HDD内をパーティションで区画分けをしていて、別のところにインストールしたい方は、A:をBSで消し再度希望ドライブを入力します。リターンキーを押しますとインストール作業が始まります。後は画面の指示に従ってください。

※画面に次のようにです。

インストールが終了しました。
ゲームを始める時は以下のようにキーボードから入力しリターンキーを押してください。
A>CD ¥JOSHUA
A>JSA
A>

入力待ちに戻ります。これで「JOSHUA」のHDDへのインストールが完了です。

●ゲームを起動(HDD)

周辺機器、本体の順で電源を入れます。

HDDからMS-DOSを起動してください。メニューが表示された場合はSTOPキーを押してA)の状態にしてください。

HDDによりデバイスドライバの切り離しなどができるメニューを持っているもの場合はそれを利用してA)の状態にしてください。

次のように入力してリターンキーを押してください。

A>CD ¥JOSHUA

C	D
---	---

¥	J	O	S	H	U	A
---	---	---	---	---	---	---

↵
A>JSA

J	S	A
---	---	---

↵

しばらくするとロゴが表示され、メニュー画面がでます。「オープニング」及びインストールされている「シナリオ名」が表示されますので「選択」します。

ゲームが始まります。

注意

『JOSHUA』のインストールプログラムはHDD内に(JOSHUA)というサブディレクトリを自動的に作成します。本製品の5枚のFD全てを(JOSHUA)に転送します。今後発売を予定しています「追加シナリオ」なども(JOSHUA)にインストールの予定です。

注意

本ソフトウェアをHDDにインストールして使用する際、お客様のミスによりHDD上のソフトウェアあるいはハードウェアに障害が生じても弊社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

注意


HDDへのインストールの際は安全のためディスクを書き込み禁止の状態にしておいてください。

注意

HDDへのインストールの後は他のデバイスドライバ(FEPなど)との不具合で誤動作する場合がありますので他のデバイスドライバを完全に切り離した状態での操作をお勧めします。

注意

一部のHDDでは仕様上動作しない場合があります。その際はHDDへのインストールはせずにフロッピーディスクでの使用をお勧めします。



JOSHUA